

# MAZZO INFORMÁTICA TELECOM

AUTOMAÇÃO COMERCIAL, SEGURANÇA E TELEFONIA - (CREENCIADA CREA 0682422)

Página 1 de 2

## - Roteiro para Instalação em Rede

- 1) Instale o programa no Servidor (com o instalador original) e instale suas últimas atualizações.  
**DICA:** Todo o conteúdo e adicionais do programa estão na pasta C:\MAZZOINF. Antes de formatar ou na troca do HD/Computador, faça uma cópia da pasta C:\MAZZOINF, depois instale o programa original e sobrescreva a pasta C:\MAZZOINF pela gravada anteriormente.
- 2) Baixe o **Configurador Rede 1.0** no link DOWNLOAD do site [www.mazzo.com.br](http://www.mazzo.com.br).
- 3) No micro **Servidor**, configure o Banco de Dados para trabalhar em Modo LOCAL

Passo 01/03 | Passo 02/03 | Passo 03/03

**Configurar Banco de Dados**

Modo Local  
 Modo Rede

Configurar Banco de Dados

**Modo Local/Modo Rede:**  
Sempre Modo Local

- 4) Para instalar o programa nos **Terminais**:
- 5) Chame o técnico de informática da sua rede e peça para ser mapeado uma letra (de preferência **F:**) para todos os terminais. Deve ser a mesma letra para todos. Exemplo: **F: \\SERVIDOR\C** ou **F: \\SERVIDOR\WINCHESTER**
- 6) Se preferir, você pode mapear as unidades de rede nos terminais, no passo 01/03 do Configurador

Passo 01/03 | Passo 02/03 | Passo 03/03

**Mapear Unidade de Rede**

Letra da Unidade: F:  
Nome do Servidor: SERVIDOR  
Nome do Compartilhamento: WINCHESTER

**Mapeamento: F: \\SERVIDOR\WINCHESTER**

Mapear Unidade

**Letra da Unidade:**  
Letra a ser mapeada  
(Geralmente F:)

**Nome do Servidor:**  
Nome do Computador que  
está instalado o programa


**Nome Compartilhamento:**  
Deverá sem o nome do  
compartilhamento do disco do  
servidor. (Geralmente C ou  
WINCHESTER)

# MAZZO INFORMÁTICA TELECOM

AUTOMAÇÃO COMERCIAL, SEGURANÇA E TELEFONIA - (CREDENCIADA CREA 0682422)

Página 2 de 2

- 7) Baixe a instalação do **BDE 7.0** no link DOWNLOAD do site [www.mazzo.com.br](http://www.mazzo.com.br). Para instalar clique sempre nos botões NEXT e por último no botão FINISH. Não será necessário alterar nenhuma configuração.
- 8) Depois, configure o Banco de Dados para trabalhar em Rede




**Letra da Unidade:**

Exatamente a mesma letra Mapeada para o Servidor. (Geralmente F:)

**Modo Local/Modo Rede:**

Sempre Modo Rede

- 9) Por último, crie o atalho.



**Letra da Unidade:**

Exatamente a mesma letra Mapeada para o Servidor. (Geralmente F:)

**Programa Mazzo Inf:**

Exatamente o Nome do Programa Utilizado.

**Modo Local/Modo Rede:**

Sempre Modo Rede

- 10) Repita os números **5, 6, 7, 8 e 9** em todos os terminais de sua rede que utilizarão o programa.
- 11) **PRONTO**, seu programa já está configurado para trabalhar em Rede.